PERÚ | Autoridad Portuaria Nacional

GUÍA DEL USUARIO
MERCANCIA PELIGROSA

NOVIEMBRE – 2009
Lima - Perú

Registro de Cambios del Informe

Fecha	Versión	Elemento de Cambio	Motivo de Cambio	Autor
26-10-2009	1.1		Elaboración de la guía del usuario.	CVERANO
24-11-2009	1.2	Actualización declaración de Mercancía Peligrosa		CVERANO

TABLA DE CONTENIDO

PARTE A: MERCANCIA PELIGROSA 4

1 INTRODUCCION 4

1.1 MERCANCIA PELIGROSA 4

1.2 Campo de aplicación 4

1.3 Descripción del procedimiento 4

2 DIAGRAMA DE BIFURCACION DE MENSAJE 5

2.1 Diagrama de bifurcación 5

3 ESTRUCTURA DEL MENSAJE 5

3.1 Segmentos del mensaje 5

4 INDICE DE SEGMENTOS 14

4.1 Indice de segmentos utilizados 14

4.2 Segmentos utilizados por tipo de mensaje 14

PARTE A: MERCANCIA PELIGROSA

1 INTRODUCCION

1.1 MERCANCIA PELIGROSA

El mensaje (transacción) para la declaración de Mercancías Peligrosas (MMPP) ***DangerousNoticeMessage***, que lleva a bordo un buque, constará de un mensaje en formato XML de la declaración y una respuesta como reconocimiento del envío bajo el mismo formato XML. Los mensajes definidos a tal efecto, están basados en el estándar **ebXML**.

1.2 Campo de aplicación

El mensaje de la declaración de MMPP, es un mensaje enviado por el Agente Marítimo que actúa como representante de la naviera ante la VUP. El mensaje será enviado con una antelación mínima de 72 horas a la llegada del buque, y contiene el detalle de la Mercancía Peligrosa que lleva a bordo, tipo y clase de carga, ubicación en el buque, y referencia del número de Arribo suministrado por la VUP, este mensaje se presentara siempre después de que se haya admitido el ANUNCIO DE ARRIBO.

Si el buque sale del puerto con MMPP, se deberá presentar la correspondiente declaración previamente al zarpe. Esta será de condición necesaria para la obtención de la autorización de salida de la nave.

El acuse de recibo para la declaración de MMPP, es un mensaje enviado por la VUP como reconocimiento del envío. En unos casos enviará un acuse de recibo, en otros, rechazará el envío especificando los errores encontrados.



1.3 Descripción del procedimiento

1.3.1 Definiciones funcionales

- Un mensaje de mercancías peligrosas se refiere a la información de carga proporcionada por una nave (buque)
- El mensaje podrá utilizarse para indicar un, envío original (nuevo) de la declaración de MMPP, así como para las sucesivas actualizaciones del mensaje (modificación y cancelación), incluyendo la referencia del numero del arribo de nave.

1.3.2 Flujo de mensaje

- Todos los intercambios relacionados con una transacción de declaración de MMPP entre el Agente Marítimo y la VUP están cubiertos con dos mensajes XML: el ***DangerousNoticeMessage*** y el ***ResponseNoticeMessage*** de respuesta.
- Habrá un mensaje de declaración de MMPP por cada anuncio de Arribo / Despacho de Nave. La VUP se encargara de recepcionar, validar la información y generar el mensaje de respuesta.
- Como respuesta a un mensaje de declaración de MMPP se enviará un mensaje ***ResponseNoticeMessage*** que podrá ser de aceptación (acuse de recibo) o de rechazo. En la respuesta de rechazo se especifica los errores detectados.
- Después del primer envío del mensaje de declaración de MMPP y una vez que se haya aceptado el mensaje por parte de la VUP, el agente podrá realizar modificación de la declaración o la cancelación (anulación) del mensaje

2 DIAGRAMA DE BIFURCACION DE MENSAJE

2.1 Diagrama de bifurcación


rsm:DangerousNoticeMessageType
DangerousNoticeMessage
type
rsm:DangerousNoticeMessage...
rsm:ExchangedDocumentCont...
type
ram:ExchangedDocumentCont...
rsm:ExchangedHeaderDocument
type
ram:ExchangedDocumentType
rsm:SupplyChainConsignment
type
ram:SupplyChainConsignmentT...
A separately identifiable collection of goods items to be transported or available to be transported from one consignor to one consignee in a supply chain via one or more modes of transport where each consignment is the subject of one single transport con

3 ESTRUCTURA DEL MENSAJE

3.1 Segmentos del mensaje

En este apartado se incluye una descripción detallada de los diferentes segmentos utilizados en el mensaje ***DangerousNoticeMessage*** con indicación de las características de cada segmento, la función de sus elementos de datos simples y compuestos, la información sobre los códigos (si la hubiese) y un ejemplo codificado del segmento.

- **DangerousNoticeMessage\rsm:ExchangedDocumentContext**

Propósito:
Encabezar, identificar y especificar el tipo de mensaje utilizado para el intercambio electrónico de datos.

Comentarios:
- El uso del grupo de elementos es obligatorio, con cardinalidad 1.
- Se utiliza para identificar y especificar el tipo de transmisión y mensaje.
- Se especifica la versión del documento transmitido.

Elementos:

Nombre	Propósito	Req.	Tipo
./rsm:ExchangedDocumentContext		M	
/cbc:SpecifiedTransactionID	Código del tipo transacción del mensaje **Valores aceptados:** ▪ **9**: Numeración/Registro ▪ **3**: Eliminación de ítems ▪ **4**: Modificación de ítems ▪ **5**: Reemplazo/Cambio de mensaje **Catalogo UN/EDIFACT** **1225:** Message function code	M	C(2)
/ram:ApplicationSpecifiedDocumentContextParameter		M	
/ram:SpecifiedDocumentVersion /cbc:ID	Versión de mensaje **Valores aceptados:** ▪ **1**	M	C(2)
/ram:SpecifiedDocumentVersion /cbc:Name	Nombre de mensaje **Valores aceptados:** ▪ **IFTDGN** **Catalogo UN/EDIFACT** Message type	M	C(10)

CONTENIDO DE CADA CAMPO
1. ***Requerimiento (Req):*** *Requerimiento de obligatoriedad. M-Mandatorio, C-Condicional, O-Opcional, X-No aplica.*
2. ***Tipo:*** *Tipo de dato. C-carácter, N-numérico.*

Ejemplo XML:

Ejemplo codificado: Mensaje para numeración *9*, utilizando la versión *1* y tipo de mensaje *IFTDGN*

```
<rsm:ExchangedDocumentContext>
        <cbc:SpecifiedTransactionID>9</cbc:SpecifiedTransactionID>
        <ram:ApplicationSpecifiedDocumentContextParameter>
                <ram:SpecifiedDocumentVersion>
                        <cbc:ID>1</cbc:ID>
                        <cbc:Name>IFTDGN</cbc:Name>
                </ram:SpecifiedDocumentVersion>
        </ram:ApplicationSpecifiedDocumentContextParameter>
</rsm:ExchangedDocumentContext>
```

- **DangerousNoticeMessage\rsm:ExchangedHeaderDocument**

Propósito:
Encabezar, identificar y especificar datos propios del emisor para el intercambio electrónico de datos.

Comentarios:
- El uso del grupo de elementos es obligatorio, con cardinalidad 1.
- Se utiliza para identificar la información del emisor, contacto y propietario del mensaje.
- El emisor de la declaración de mercancía peligrosa siempre es el agente marítimo que actúa como representante del buque ante la VUP (administración). El usuario del agente marítimo es el contacto responsable del envío del mensaje a la VUP, y el propietario es el agente naviero ó buque.
- Una excepción son las copias de las declaraciones que se replican y generan desde la VUP, para los diferentes organismos públicos, donde el emisor es la VUP, el propietario es el agente marítimo que actúa como representante del buque. El contacto es el responsable del envío del mensaje a la VUP.
- Se utiliza también por la VUP para informar la respuesta para la declaración de MMPP al agente marítimo y a las entidades publicas.

Elementos:

Nombre	Propósito	Req.	Tipo
./rsm:ExchangedHeaderDocument		M	
/ram:SenderTradeParty/cbc:ID	Numero del documento de identificación del emisor del mensaje (El RUC del Agente Marítimo) **Valores aceptados:** ▪ Numero de RUC	M	C(15)
/ram:SenderTradeParty/cbc:ID[@schemeID]	Código que identifica el tipo de documento del emisor del mensaje **Valores aceptados:** ▪ **ARH**: Registro Único de Contribuyente **Catalogo UN/EDIFACT** ▪ **1153:** Reference function code qualifier	M	C(3)
/cbc:SenderAssigned	Numero de referencia del emisor (Numero de orden asignado por el emisor) **Formato:** ▪ **YYYYNNNNNN** **Valores aceptados:** ▪ **YYYY:** Año de Envío ▪ **NNNNNN:** Numero correlativo	M	C(10)
/cbc:TypeCode	Código de especificación del tipo de mensaje transmitido **Valores aceptados:** ▪ **298:** Lista de mercancías peligrosas **Catalogo UN/EDIFACT** ▪ **1001:** Document name code	M	C(3)
/cbc:TypeCode[@listID]	Código de referencia al tipo de mensaje transmitido.	M	C(3)

	Valores aceptados: ▪ **98:** Arribo de Nave ▪ **186:** Despacho de Nave **Catalogo UN/EDIFACT** ▪ **1001:** Document name code		
/cbc:IssueDateTime	Fecha y hora de generación y envío del mensaje. **Formato:** ▪ **YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ** **Valores aceptados:** ▪ **YYYY-MM-DD:** Año/Mes/Día de generación ▪ **Hh:mm:ss:** Hora/Minutos/Segundos de generación	M	C(20)
/cbc:PurposeText	Propósito del mensaje **Valores aceptados:** ▪ **TEXTO LIBRE**	O	C(150)
/ram:OwnerTradeParty/cbc:ID	Numero de documento de identificación del propietario de mensaje **Valores aceptados:** ▪ **Numero de RUC**	O	C(15)
/ram:OwnerTradeParty/cbc:ID[@schemeID]	Código que identifica el tipo de documento del propietario del mensaje **Valores aceptados:** ▪ **ARH**: Registro Único de Contribuyente ▪ **AHG**: Numero de OMI de nave **Catalogo UN/EDIFACT** ▪ **1153:** Reference function code qualifier	O	C(3)
/ram:IssuerTradeParty/cbc:ID	Numero de documento de identificación del contacto emisor de mensaje (Numero de documento del usuario contacto) **Valores aceptados:** ▪ **Numero de RUC** ▪ **Numero de DNI** ▪ **Numero de Identificación**	M	C(15)
/ram:IssuerTradeParty/cbc:ID[@schemeID]	Código que identifica el tipo de documento del contacto emisor de mensaje. **Valores aceptados:** ▪ **ARH**: Registro Único de Contribuyente ▪ **ARJ**: Documento de identidad del Usuario ▪ **AIG**: Numero de pasaporte ▪ **AGU**: Numero de embarque **Catalogo UN/EDIFACT** ▪ **1153:** Reference function code qualifier	M	C(3)
/ram:IssuerTradeParty/cbc:RoleCode	Rol de contacto emisor	O	C(3)

	Valores aceptados: ▪		
/ram:IssuerTradeParty/cbc:RoleCode[@listID]	Código del Tipo de rol de contacto emisor **Valores aceptados:** ▪ **TK**: Contacto **Catalogo UN/EDIFACT** ▪ **3035** Party function code qualifier	O	C(2)
/cbc:RecipientAssigned	Numero asignado por la VUP **Formato:** ▪ **PPP-YYYY-NNNNNN** **Valores aceptados:** ▪ **PPP**: Puerto de arribo ▪ **YYYY**: Año de arribo ▪ **NNNNNN**: Numero correlativo	C	C(15)
/cbc:StatusCode	Estado del mensaje asignado por la VUP ▪ No aplica	X	C(2)
/cbc:AcceptanceDateTime	Fecha y hora de aceptación de mensaje asignado por la VUP ▪ No aplica	X	C(20)
/ram:ReferenceReferencedDocument/cbc:ID	Numero de identificación de mensaje de referencia utilizado por la VUP ▪ No aplica	X	C(10)

CONTENIDO DE CADA CAMPO

1. ***Requerimiento (Req)****: Requerimiento de obligatoriedad. M-Mandatorio, C-Condicional, O-Opcional, X-No aplica.*
2. ***Tipo****: Tipo de dato. C-carácter, N-numérico.*

Ejemplo XML:

Ejemplo codificado: Numero de mensaje *2009000010*

```
<rsm:ExchangedHeaderDocument>
        <ram:SenderTradeParty>
                <cbc:ID schemeID="ARH">20123456789</cbc:ID>
        </ram:SenderTradeParty>
        <cbc:SenderAssigned>2009000010</cbc:SenderAssigned>
        <cbc:TypeCode listID="98">298</cbc:TypeCode>
        <cbc:IssueDateTime>2009-10-28T14:28:47Z</cbc:IssueDateTime>
        <cbc:PurposeText>DECLARACION DE MERCANCIA PELIGROSA</cbc:PurposeText>
        <ram:OwnerTradeParty>
                <cbc:ID schemeID="ARH">10987654321</cbc:ID>
        </ram:OwnerTradeParty>
        <ram:IssuerTradeParty>
                <cbc:ID schemeID="ARJ">12345678</cbc:ID>
                <cbc:RoleCode listID="TK">CAP</cbc:RoleCode>
        </ram:IssuerTradeParty>
        <cbc:RecipientAssigned>CLL-2009-000001</cbc:RecipientAssigned>
</rsm:ExchangedHeaderDocument>
```

- **DangerousNoticeMessage\rsm:SupplyChainConsignment**

Propósito:
Proporcionar información asociada a la declaración de las mercancías peligrosas para el arribo o despacho de nave.

Comentarios:
- El uso del grupo de elementos es obligatorio, se utiliza para detallar las mercancías peligrosas, puerto de embarque y desembarque, identificación de contenedor y detalle de información asociada a la mercancía. Los elementos de datos, esta asociada a los campos que se solicitan en el formulario ***FAL 7 DANGEROUS GOODS MANIFEST***.

Elementos:

Nombre	Propósito	Req.	Tipo
./rsm:SupplyChainConsignment		C	
/ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment		M	
/ram:LoadingTransportEvent /ram:OccurrenceLogisticsLocation /cbc:ID	Código de puerto de embarque de mercancía **Formato:** ▪ **PPNNN** **Valores aceptados:** ▪ **PP:** País ▪ **NNN:** Nombre del puerto **Catalogo** ▪ UN/LOCODE 2009-1 by UNECE	M	C(5)
/ram:UnloadingTransportEvent /ram:OccurrenceLogisticsLocation /cbc:ID	Código de puerto de desembarque de mercancía **Formato:** ▪ **PPNNN** **Valores aceptados:** ▪ **PP**: País ▪ **NNN**: Nombre del puerto **Catalogo** ▪ UN/LOCODE 2009-1 by UNECE	M	C(5)
/cbc:ID	Numero de identificación de contenedor **Valores aceptados:** ▪ Texto alfanumérico	M	C(17)
/cbc:CategoryCode	Código de grupo de embalaje **Valores aceptados:** ▪ **1**: Materias muy peligrosas ▪ **2**: Materias medianamente peligrosas ▪ **3**: Materias poco peligrosas ▪ **4**: Sin asignación **Catalogo UN/EDIFACT** ▪ **8339**: Packaging danger level code	M	C(2)
/cbc:LoadedPackage	Cantidad de carga **Formato:** ▪ **NNNNNN.NN**	M	N(8)

/cbc:LoadedPackage[@unitCode]	Unidad de medida de cantidad de carga **Valores aceptados:** ▪ **PK**: Paquetes **Catalogo** ▪ Recomendación 20 Anexo 3 by UNECE	M	C(3)
/ram:LoadedTransportDangerousGoods		M	
/cbc:InformationText	Numero de reserva **Valores aceptados:** ▪ Texto alfanumérico	M	C(25)
/cbc:MarkingText	Marcas y números **Valores aceptados:** ▪ Texto alfanumérico	M	C(50)
/cbc:TechnicalName	Nombre técnico propio **Valores aceptados:** ▪ Texto alfanumérico	M	C(150)
/cbc:UNDGIdentification	Identificador de peligrosidad (UN) **Formato:** ▪ **NNNN**	M	N(4)
/cbc:HazardClassification	Clase de peligrosidad **Catalogo:** ▪ IMDG Code	M	C(4)
/ram:FlashpointTempratureMeasurement /cbc:ActualMeasure	Punto de inflamación **Valores aceptados:** ▪ Valor numérico en grados centígrados	C	N(8)
/cbc:AdditionalHazard	Riesgo secundario **Valores aceptados:** ▪ Texto alfanumérico	C	C(5)
/cbc:MarinePollutant	Indicador de contaminante marino **Valores aceptados:** ▪ true ▪ false	C	C(5)
/cbc:GrossWeight	Peso bruto por ítem **Formato:** ▪ **NNNNNN.NN**	M	N(8)
/cbc:GrossWeight[@unitCode]	Unidad de medida del peso bruto **Valores aceptados:** ▪ **KGM**: Kilogramos **Catalogo** ▪ Recomendación 20 Anexo 3 by UNECE	M	C(3)
/cbc:NetWeight	Peso neto por ítem **Formato:** ▪ **NNNNNN.NN**	M	N(8)
/cbc:NetWeight[@unitCode]	Unidad de medida del peso neto **Valores aceptados:** ▪ **KGM**: Kilogramos	M	C(3)

	Catalogo ▪ Recomendación 20 Anexo 3 by UNECE		
/cbc:EMS	Código único del procedimiento de emergencia de transporte (EMS) aplicable para el transporte de mercancías peligrosas **Formato:** **F-X,S-X** **Valores aceptados:** ▪ F-X: Lista de Fuego ▪ S-X: Lista de Derrame **Catalogo** ▪ Recomendación 20 Anexo 3 by UNECE	M	C(8)
/ram:PositioningTransportEvent /cbc:DescriptionText	Posición de la mercancía a bordo de la nave **Valores aceptados:** ▪ Texto alfanumérico	M	N(6)

CONTENIDO DE CADA CAMPO

1. ***Requerimiento (Req)****: Requerimiento de obligatoriedad. M-Mandatorio, C-Condicional, O-Opcional, X-No aplica.*
2. ***Tipo****: Tipo de dato. C-carácter, N-numérico.*

Ejemplo XML:

Ejemplo codificado: Declaración de MMPP *1866 y 1867*

```
<rsm:SupplyChainConsignment>
        <ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment>
                <ram:LoadingTransportEvent>
                        <ram:OccurrenceLogisticsLocation>
                                <cbc:ID>ECGYQ</cbc:ID>
                        </ram:OccurrenceLogisticsLocation>
                </ram:LoadingTransportEvent>
                <ram:UnloadingTransportEvent>
                        <ram:OccurrenceLogisticsLocation>
                                <cbc:ID>PECLL</cbc:ID>
                        </ram:OccurrenceLogisticsLocation>
                </ram:UnloadingTransportEvent>
                <cbc:ID>1866</cbc:ID>
                <cbc:CategoryCode>12345678901234567</cbc:CategoryCode>
                <cbc:LoadedPackage unitCode="PK">300.69</cbc:LoadedPackage>
                <ram:LoadedTransportDangerousGoods>
                        <cbc:InformationText>TEXTO LIBRE</cbc:InformationText>
                        <cbc:MarkingText>TEXTO LIBRE</cbc:MarkingText>
                        <cbc:TechnicalName>FLAMMABLE</cbc:TechnicalName>
                        <cbc:UNDGIdentification>4050</cbc:UNDGIdentification>
                        <cbc:HazardClassification>GHA/JLKA</cbc:HazardClassification>
                        <ram:FlashpointTemperatureMeasurement>
                                <cbc:ActualMeasure>23.0</cbc:ActualMeasure>
                        </ram:FlashpointTemperatureMeasurement>
                        <cbc:MarinePollutant>123</cbc:MarinePollutant>
                        <cbc:GrossWeight unitCode="KGM">14300.43</cbc:GrossWeight>
                        <cbc:NetWeight unitCode="KGM">11900.91</cbc:NetWeight>
                        <cbc:EMS>F-D,S-C</cbc:EMS>
                </ram:LoadedTransportDangerousGoods>
                <ram:PositioningTransportEvent>
```

```
                        <cbc:DescriptionText>601140</cbc:DescriptionText>
                    </ram:PositioningTransportEvent>
                </ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment>
                <ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment>
                    <ram:LoadingTransportEvent>
                        <ram:OccurrenceLogisticsLocation>
                            <cbc:ID>COBAR</cbc:ID>
                        </ram:OccurrenceLogisticsLocation>
                    </ram:LoadingTransportEvent>
                    <ram:UnloadingTransportEvent>
                        <ram:OccurrenceLogisticsLocation>
                            <cbc:ID>PECLL</cbc:ID>
                        </ram:OccurrenceLogisticsLocation>
                    </ram:UnloadingTransportEvent>
                    <cbc:ID>1867</cbc:ID>
                    <cbc:CategoryCode>12345678901234567</cbc:CategoryCode>
                    <cbc:LoadedPackage unitCode="PK">600.69</cbc:LoadedPackage>
                    <ram:LoadedTransportDangerousGoods>
                        <cbc:InformationText>TEXTO LIBRE</cbc:InformationText>
                        <cbc:MarkingText>TEXTO LIBRE</cbc:MarkingText>
                        <cbc:TechnicalName>FLAMMABLE</cbc:TechnicalName>
                        <cbc:UNDGIdentification>4050</cbc:UNDGIdentification>
                        <cbc:HazardClassification>GHA/JLKA</cbc:HazardClassification>
                        <ram:FlashpointTemperatureMeasurement>
                            <cbc:ActualMeasure>23.0</cbc:ActualMeasure>
                        </ram:FlashpointTemperatureMeasurement>
                        <cbc:MarinePollutant>123</cbc:MarinePollutant>
                        <cbc:GrossWeight unitCode="KGM">14300.43</cbc:GrossWeight>
                        <cbc:NetWeight unitCode="KGM">11900.91</cbc:NetWeight>
                        <cbc:EMS>F-D,S-C</cbc:EMS>
                    </ram:LoadedTransportDangerousGoods>
                    <ram:PositioningTransportEvent>
                        <cbc:DescriptionText>601140</cbc:DescriptionText>
                    </ram:PositioningTransportEvent>
                </ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment>
</rsm:SupplyChainConsignment>
```

4 INDICE DE SEGMENTOS

4.1 Indice de segmentos utilizados

DangerousNoticeMessageIftdgn:	Mensaje de declaración de mercancías peligrosas
ExchangedDocumentContext:	Código de transacción / Nombre del mensaje / Versión de mensaje
ExchangedHeaderDocument:	
SenderTradeParty:	Identificación y numero de documento del emisor
SenderAssigned	Número de referencia otorgado por el emisor
TypeCode	Especificación del tipo de mensaje / Referencia al tipo de mensaje transmitido entrada (Arribo) / salida (Despacho).
IssueDateTime	Fecha de generación
PurposeText	Propósito del mensaje
OwnerTradeParty:	Identificación y número de documento del propietario
IssuerTradeParty:	Identificación y numero de documento del contacto emisor / Rol de contacto emisor
RecipientAssigned	Número asignado por la VUP
StatusCode	Estado del mensaje
AcceptanceDateTime	Fecha de aceptación del mensaje
ReferenceReferencedDocument:	Documento de referencia
SupplyChainConsignment:	Detalle de información del mensaje
UtilizedLogisticsTransportEquipment:	
LoadingTransportEvent:	Puerto de embarque
UnloadingTransportEvent:	Puerto de desembarque
ID	Numero de identificación de contenedor
CategoryCode	Grupo de embalaje
LoadedPackage	Cantidad de carga
LoadedTransportDangerousGoods:	Numero de reserva / Marcas y números / Nombre técnico propio / Identificador de peligrosidad / Clasificación de peligrosidad / Punto de inflamación / Indicador de contaminante marino / Unidad y peso bruto / Unidad y peso neto / Código de ficha de emergencia
PositioningTransportEvent	Ubicación de mercancía a bordo

4.2 Segmentos utilizados por tipo de mensaje

4.2.1 Alta (Numeración) declaración de mercancías peligrosas

DangerousNoticeMessageIftdgn:	Mensaje de declaración de mercancías peligrosas
ExchangedDocumentContext:	Código de transacción / Nombre del mensaje / Versión de mensaje
ExchangedHeaderDocument:	
SenderTradeParty:	Identificación y numero de documento del emisor
SenderAssigned	Número de referencia otorgado por el emisor
TypeCode	Especificación del tipo de mensaje / Referencia al tipo de mensaje transmitido entrada (Arribo) / salida (Despacho).
IssueDateTime	Fecha de generación
PurposeText	Propósito del mensaje
OwnerTradeParty:	Identificación y número de documento del propietario
IssuerTradeParty:	Identificación y numero de documento del contacto emisor / Rol de contacto emisor
RecipientAssigned	Número asignado por la VUP
SupplyChainConsignment:	Detalle de información del mensaje
UtilizedLogisticsTransportEquipment:	
LoadingTransportEvent:	Puerto de embarque
UnloadingTransportEvent:	Puerto de desembarque
ID	Numero de identificación de contenedor
CategoryCode	Grupo de embalaje

LoadedPackage	Cantidad de carga
LoadedTransportDangerousGoods:	Numero de reserva / Marcas y números / Nombre técnico propio / Identificador de peligrosidad / Clasificación de peligrosidad / Punto de inflamación / Indicador de contaminante marino / Unidad y peso bruto / Unidad y peso neto / Código de ficha de emergencia
PositioningTransportEvent	Ubicación de mercancía a bordo

4.2.2 Modificacion/Reemplazo declaración de mercancías peligrosas

DangerousNoticeMessageIftdgn:	Mensaje de declaración de mercancías peligrosas
ExchangedDocumentContext:	Código de transacción / Nombre del mensaje / Versión de mensaje
ExchangedHeaderDocument:	
SenderTradeParty:	Identificación y numero de documento del emisor
SenderAssigned	Número de referencia otorgado por el emisor
TypeCode	Especificación del tipo de mensaje / Referencia al tipo de mensaje transmitido entrada (Arribo) / salida (Despacho).
IssueDateTime	Fecha de generación
PurposeText	Propósito del mensaje
OwnerTradeParty:	Identificación y número de documento del propietario
IssuerTradeParty:	Identificación y numero de documento del contacto emisor / Rol de contacto emisor
RecipientAssigned	Número asignado por la VUP
SupplyChainConsignment:	Detalle de información del mensaje
UtilizedLogisticsTransportEquipment:	
LoadingTransportEvent:	Puerto de embarque
UnloadingTransportEvent:	Puerto de desembarque
ID	Numero de identificación de contenedor
CategoryCode	Grupo de embalaje
LoadedPackage	Cantidad de carga
LoadedTransportDangerousGoods:	Numero de reserva / Marcas y números / Nombre técnico propio / Identificador de peligrosidad / Clasificación de peligrosidad / Punto de inflamación / Indicador de contaminante marino / Unidad y peso bruto / Unidad y peso neto / Código de ficha de emergencia
PositioningTransportEvent	Ubicación de mercancía a bordo

4.2.3 Eliminacion declaración de mercancías peligrosas

DangerousNoticeMessageIftdgn:	Mensaje de declaración de mercancías peligrosas
ExchangedDocumentContext:	Código de transacción / Nombre del mensaje / Versión de mensaje
ExchangedHeaderDocument:	
SenderTradeParty:	Identificación y numero de documento del emisor
SenderAssigned	Número de referencia otorgado por el emisor
TypeCode	Especificación del tipo de mensaje / Referencia al tipo de mensaje transmitido entrada (Arribo) / salida (Despacho).
IssueDateTime	Fecha de generación
PurposeText	Propósito del mensaje
OwnerTradeParty:	Identificación y número de documento del propietario
IssuerTradeParty:	Identificación y numero de documento del contacto emisor / Rol de contacto emisor
RecipientAssigned	Número asignado por la VUP